

GRILLE

HÆKLING
VIRKA
VIRKKA

LET
LÄTT
HELPPÖ

Mål / Mått / Mitat	40 x 20 cm
Garn / Garn / Lanka: DMC ECO VITA 4 Ref. 385	
Farve / Färg / Väri 078	 1 ngl / 1 nystan / 1 kerä



Du skal også bruge


- Hæklenål 4,5 mm
- DMC Crochet med ergonomisk håndtag ref. U1953/45
- Maskemarkører

Övrigt material

- Virknål: 4,5 mm
- DMC virknål med ergonomiskt handtag ref. U1953/45
- Markörer




HÄNDTAG / HANDTAG



Omg	Masker
Varv	Maskor
Krs	Silmukat
1-16	6

FORSTÄRKNING / FÖRSTÄRKNING HANDTAG

Omg	Masker
Varv	Maskor
Krs	Silmukat
1-10	9



9 + 1 Kædemaske
 9 lm + 1 Smygmask
 9 kjs + 1 Piilosilmukka

DA FORKORTELSER OG TEKNIKKER

fm: fastmaske

km: kædemaske

lm: luftmaske

m: maske(r)

omg: omgang

rstmb: reliefstangmaske bagfra

rstmf: reliefstangmaske forfra

stm: stangmaske

udt: udtagning, lav 2 stm i samme m

TASKE

Lav 28 lm og hækl rundt i spiral.

1.omg: 1 lm (tæller som 1.fm), begynd i 3.lm fra nålen og lav 26 fm, 3 fm i sidste lm. Drej arb 90° og hækl langs den modsatte side af start-lm, lav 26 fm, 1 udt (= 2 fm i næste m). 58 m.

2.omg: 1 udt, 26 fm, (1 udt) 3 gange, 26 fm, (1 udt) 2 gange. 64 m.

3.omg: 1 fm, 1 udt, 26 fm, (1 fm, 1 udt) 3 gange, 26 fm, (1 fm, 1 udt) 2 gange. 70 m.

4.omg: 2 fm, 1 udt, 26 fm, (2 fm, 1 udt) 3 gange, 26 fm, (2 fm, 1 udt) 2 gange. 76 m.

5.omg: 3 fm, 1 udt, 26 fm, (3 fm, 1 udt) 3 gange, 26 fm, (3 fm, 1 udt) 2 gange. 82 m.

6.omg: 4 fm, 1 udt, 26 fm, (4 fm, 1 udt) 3 gange, 26 fm, (4 fm, 1 udt) 2 gange. 88 m.

Bunden er færdig, fortsæt med taskens sider.

7.-8.omg: 88 fm.

9.omg: 3 lm (tæller som 1.stm), 87 stm. 88 m.

10.-32.omg: 4 lm (tæller som 1 stm + 1 lm), spring 1 m over, 1 rstmf, 1 lm og spring 1 m over, (1 stm, 1 lm, spring 1 m over, 1 rstmf, 1 lm, spring 1 m over) 21 gange. 88 m.

Bryd garnet, træk gennem m og stram til. Hæft ender.

HÅNDTAG

Find midten på taskens ene side, tæl 6 huller til højre og placér en markør, gentag til venstre. De 12 huller mellem markørerne angiver afstanden mellem håndtagenes placering.

Håndtagets højre side

Tæl 2 huller mod højre fra højre markør og begynd i stm.

1.rk: 3 lm (tæller som 1.stm), 1 lm, spring 1 om over, 1 rstmf, 1 lm, spring 1 om over, 1 stm. Vend arb.

2.rk: 3 lm (tæller som 1.stm), 1 lm, spring 1 om over, 1 rstmb, 1 lm, spring 1 om over, 1 stm. Vend arb.

Gentag de sidste 2 rk 7 gange, så der er hæklet 16 rk i alt.

Bryd garnet, træk gennem m og stram til. Hæft ender.

Håndtagets venstre side

Begynd i stm tæt på den venstre markør og følg instruktionen for højre side.

Gentag på taskens modsatte side.

Kant

Hækl en omg med 2 fm i hvert hul inkl. håndtagene.

Forstærkning på håndtagene (x 2)

Bruges til at vattere nettets vægt på skulderen.

Lav 9 lm og luk til en omg med 1 km i 1.m.

Hækl rundt.

1.-10.omg: 9 fm.

Bryd garnet, træk gennem m og stram til. Hæft ender.

Samling af håndtagene

Glid den ene del af håndtaget ind i forstærkningen.

Sy de to dele af håndtaget sammen.

Placér forstærkningen over samlingen og sy den på plads, så den ikke flytter sig.

Gentag på det andet håndtag.

SV ANVÄNDA MASKOR OCH FÖRKORTNINGAR

2fm i samma m: öka genom att virka 2 fm i samma m

bkst: - bakre reliefstolpe

fm: fast maska

frst: främre reliefstolpe

lm: luftmaska

m: maskor

rep: repetera

sm: smygmaska

st: stolpe

varv: varv

VÄSKA

Virka 28lm och virka sedan runt i en kontinuerlig spiral.

Varv 1: 1lm (räknas som 1:a fm), börja virka i 3:e lm från virknålen, virka 1fm i följande 26lm, 3fm i sista lm. Vänd och virka nu på andra sidan av lm-kedjan, 1fm i följande 26lm, 2fm i sista lm. 58 m.

Varv 2: 2fm i nästa m, 1fm i följande 26 m, (2fm i nästa m) tre ggr, 1fm i följande 26 m, (2fm i nästa m) två ggr. 64 m.

Varv 3: 1 fm i följande m, 2fm i nästa m, 1fm i följande 26 m, (1fm i följande m, 2fm i nästa m) tre ggr, 1fm i följande 26 m, (1fm i följande m, 2fm i nästa m) två ggr. 70 m.

Varv 4: 1fm i följande 2 m, 2fm i nästa m, 1fm i följande 26 m, (1fm i följande 2 m, 2fm i nästa m) tre ggr, 1fm i följande 26 m, (1fm i följande 2 m, 2fm i nästa m) två ggr. 76 m.

Varv 5: 1fm i följande 3 m, 2fm i nästa m, 1fm i följande 26 m, (1fm i följande 3 m, 2fm i nästa m) tre ggr, 1fm i följande 26 m, (1fm i följande 3 m, 2fm i nästa m) två ggr. 82 m.

Varv 6: 1fm i följande 4 m, 2fm i nästa m, 1fm i följande 26 m, (1fm i följande 4 m, 2fm i nästa m) tre ggr, 1fm i följande 26 m, (1fm i följande 4 m, 2fm i nästa m) två ggr. 88 m.

Fortsätt virka runt i kontinuerliga varv för att skapa väskans sidor.

Varv 7-8: 1fm i följande 88 m.

Varv 9: 3lm (räknas som 1:a st), 1st i följande 87 m. 88 m.

Varv 10- 32: 4lm (räknas som 1st + 1lm), hoppa över 1 m, 1frst i nästa m, 1lm, hoppa över 1 m, (1st, 1lm, hoppa över 1 m, 1frst, 1lm, hoppa över 1 m) 21 ggr. 88 m.

Ta av garnet och fäst lösa garnändar.

HANDTAG

Hitta mitten på ena sidan av väskan, räkna 6 nähköll till höger och placera en markör, räkna 6 nähköll till vänster och

placera en till markör. De 12 näthålen mellan markörerna visar avståndet för handtagets fastsättningspunkter.

Högra sidan av handtaget

Från högra markören, räkna ytterligare 2 näthål till höger och börja virka i stolpen.

Varv 1: 3lm (räknas som 1:a st), 1lm, hoppa över 1 lm, 1frst, 1lm, hoppa över 1 lm, 1st. Vänd.

Varv 2: 3lm (räknas som 1:a st), 1lm, hoppa över 1 lm, 1bkst, 1lm, hoppa över 1 lm, 1st. Vänd.

Rep de 2 sista varven sju ggr till så att du har virkat totalt 16 varv.

Ta av garnet och fäst lösa garnändar.

Vänstra sidan av handtaget

Börja virka i st nära vänstra markören som indikerar 12 näthål, följ instruktionerna för högra sidan.

Rep för andra sidan av väskan.

Kant

Virka ett varv med 2fm i varje näthål, inkluderande handtagen.

Förstärkning vid handtagen (virka 2)

Denna tubform gör att handtagen inte skär in i axeln om väskan är tung.

Virka 9lm och slut till en ring med 1sm till 1:a lm.

Virka runt i kontinuerliga varv.

Varv 1– 10: 1fm i varje m varvet ut. 9 m.

Ta av garnet och fäst lösa garnändar.

Montering av handtag

Glid ena delen av handtaget inuti den virkade förstärkningen.

Sy ihop de två delarna till handtaget.

Positionera förstärkningen över sömmen mellan handtagen och sy fast så den inte rör på sig.

Repetera för andra handtaget.